
Einstellungen


Einstellungen für verschiedene Programmfunktionen.

Programm




Einstellungen Allgemein:

Der Button „Alle Einstellungen zurücksetzen“ setzt QV in den Ursprungszustand zurück. Siehe unten. Es werden dabei keinerlei Daten gelöscht.




Einstellungen Hilfsprogramme: Hier können auch eigene Pfade eingestellt werden. Beispielsweise für das „Exif Tool“ welches sich im Programmverzeichnis von QuoVadis befindet. (LW:\Programme\QuoVadis\exiftool.exe) Als Befehl kann dann im zweiten Fenster, wenn man möchte, „-overwrite_original“ eingetragen werden. Wenn Sie das Programm „GPS-Babel“ auf Ihrem Computer installiert haben, sollte hier ebenfalls der Pfad zur Datei „gpsbabel.exe“ eingetragen werden.




Einstellungen Verzeichnisse: Hier wird das Verzeichnis eingestellt, in dem QV zum Beispiel zuerst nach verknüpften Bildern suchen soll. (LW:\Gemeinsame Dokumente\QV6_Data\IMG) Aber es kann auch der Pfad zu den ggf. eigenen Wegpunktsysmbolen eingetragen werden. (LW:\Programme\QuoVadis6\Supplement\symbols\ oder LW:\Programme\QuoVadis6\Supplement\symbols\CompeGPS\ für z. B. CompeGPS Symbole)

Kartenfenster




Einstellungen Kamera: Fadenkreuz - Bildschirm: Blendet das Fadenkreuz mittig in der Kartenansicht ein. Fadenkreuz - Maus: Blendet das Fadenkreuz mit dem Kartencursor ein. Reverse Mouswheel-zoom: Dreht den Zoom über das Mausrad um.

Alle Einstellungen können auch kombiniert werden!




Einstellungen Vordergrund: Mit dem Button „Logo: Einschalten“ wird das ausgewählte Logo bei einem Kartenexport und in der Karte im Kartenfenster eingeblendet.

Der Schalter bei „Karte Statusleiste - Tansparent“, schaltet die gesamte Statusleiste transparent, sodass man die dahinter liegende Karte durchscheinen sieht.




Einstellungen Markierungen: Hier können Sie ein anderes „default“ Stil Icon Ihrer Wahl für Wegpunkte, Geocache, Routen, Tracks und GPS-online Tracklogs festlegen (siehe auch Stil-Voreinstellung).



Einstellungen Scroll: Hier können Sie das Scroll-offset bei Simulationen und Gps-Online einstellen. Bei dem Wert 100 ist das Positions-Symbol in der Mitte fixiert. Bei dem Wert 50 legt das Positions-Symbol die halbe Strecke von der Kartenmitte bis zum Rand zurück, bevor die Karte nachgeführt wird.

Performance



Performance: Im Wertefeld „Database » Global Cache in MB“ können Sie um mehr Performance zu erhalten, sofern Sie einen gut aufgerüsteten PC besitzen, den Standardwert ggf. bis 150 MB erhöhen.

Ein gesetzter Haken im Feld „Überlappung zulassen“ lässt bei weit heraus gezoomter Karte, dicht aneinander liegende Wegpunkte sichtbar werden.

Bei modernen Notebooks oder aktuellen Desktop-PCs kann man bei „Max. frames per…“ einen höheren Wert (ggf. 30-35) für ein flüssigeres Verschieben der Karte einstellen. Die verschiedenen „Texturfilter“ verändern das Erscheinungsbild der Karte im Kartenfenster.

Alle weiteren Auswahlmöglichkeiten sind für den Standard User bitte so zu belassen!

Bei allen „Schiebereglern“ setzt das kleine **D**, die Werte wieder aus Standard zurück.

Zurücksetzen

Der Button **Alle Einstellungen zurücksetzen** setzt QV in den Ursprungszustand zurück. Die aktuelle „qv7.ini“ wird hierbei gelöscht (genauer gesagt umbenannt in qv7.ini.bak) und QV startet danach

wieder mit den Default-Einstellungen. Oftmals ist dies der letzte Weg, um Probleme zu löschen, allerdings werden wirklich alle Programm-Einstellungen gelöscht, u.a. auch die Geräte-ID Einträge für den Kartenexport.

Einen weniger drastischen Weg bietet die Start-Unterbrechung, siehe dort.

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - **QuoVadis 7 GPS Software Wiki**

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:90_settings:a_settings

Last update: **2014/03/15 12:51**