

Meine Position teilen

QVM kann Ihre Position anderen [QVC]- oder QVM-Anwendern mitteilen.

Von Hand, per eMail oder SMS

Auf der Live-Seite → Senden können Sie jederzeit eine eMail oder SMS mit einem Link zu ihrer aktuellen Position verschicken:



Hier können Sie eine eMail-Adresse und eine Telefonnummer für eine SMS hinterlegen, auch direkt aus Ihrem Adressbuch, und dann bei Bedarf eine SMS oder eMail mit Ihrer derzeitigen Position verschicken.

Wenn Sie auf [Send eMail/SMS](#) tippen, öffnet sich zunächst die SMS- bzw. eMail-Funktion Ihres Telefons und sie können, falls sie mehrere eMail Konten angelegt haben, dieses auswählen. Sie müssen dort dann noch einmal auf Senden tippen.

Wenn Sie in der Zeile „My status or message“ einen persönlichen Text eingeben, wird dieser bei der Positionsübermittlung mit zu dem WP-Namen geschrieben und ist auch in der Karte sichtbar. Längeres tippen auf den WP öffnet ein Menü in dem Sie z.B. den kompletten Message-Text einsehen können.



Automatisch in Intervallen

Auf der Live-Seite/Share konfigurieren Sie das automatische Versenden Ihrer Position:



Hierbei wird im eingestellten Minuten-Intervall eine kleine GPX-Datei mit Ihrer aktuellen Position in Ihren SkyDrive/QVM_Locations Ordner hochgeladen. Diese Datei hat immer den Dateinamen „Name_location.gpx“. „Name“ können Sie hier in dem Eingabefeld beliebig festlegen. Dieser Name erscheint später in der „Geteilt“ Liste.

Der Ordner „SkyDrive/QVM_Locations“ wird beim ersten Anmelden in QVM mit Ihrem Microsoft-Benutzername automatisch angelegt. Dieser Ordner ist dann allerdings zunächst privat. Nur Sie selber, bzw. jeder, der sich mit Ihrem Benutzername anmeldet, kann die Position sehen.

Klicken Sie nach Änderungen auf dieser Seite immer auf [Update](#), um die Änderungen zu übernehmen. Wenn Sie **Teilen** aktiviert haben, wird damit auch eine aktuelle Meldung hochgeladen.

Freigeben von "SkyDrive/QVM_Locations"

Wenn Sie Ihre Position mit anderen QVM- oder [QVC]-Anwendern teilen möchten, müssen Sie diesen explizit Leserechte in Ihrem „SkyDrive/QVM_Locations“-Ordner einräumen.

Gehen Sie hierzu im Browser nach [Microsoft SkyDrive](#) und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Benutzernamen an:



Wählen Sie „Teilen“ für den QVM_Locations-Ordner:



Um einer oder mehreren Personen Zugriff zu geben, wählen Sie „eMail senden“, tragen Sie die eMail-Adresse(n) ein und klicken Sie „Teilen“. Sie können jederzeit weitere Personen hinzufügen oder entfernen:



Bitte beachten! Entfernen Sie den Haken bei „Empfänger können Elemente ...“!

Wichtig:

Jeder QVM-Anwender, der seine Positionen teilen möchte, und jeder QVM- und [QVC]-Anwender, der geteilte Positionen sehen möchte, muss ein Microsoft-Konto besitzen und sich mit diesem angemeldet haben.

From: <https://quovadis-gps.com/anleitungen/qvm-win8/> - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link: https://quovadis-gps.com/anleitungen/qvm-win8/doku.php?id=de:50_live_a_share

Last update: 2013/12/05 18:36

